



GRUNDKNOPAR



Grundknopar

Vid grovt virke börjar man med timmerstek annars dubbelt halvslag. Surrningen avslutas med dubbelt halvslag eller råbandsknop.

KRYSS-SURRNING




Kryss-surrning

Används för att sammanfoga två stänger i sned vinkel. Lägg stängerna i spetsigare vinkel än de ska bilda färdiga. fäst repet med grundknopen, slå det sedan 3-4 varv över krysset i vågrät riktning, därpå 3-4 varv i lodrät riktning. Vrid ut stängarna till den vinkel de ska bilda, och avsluta surrningen genom att naja 2-3 varv, fäst sedan med dubblat halvslag.

Kryssurrning är snabb att lägga men säkrar bara rörelse i en riktning. En enkel surrteknik som kan vara bra att kunna om man snabbt måste surra något litet, men det är inte något som bör användas vid "riktiga" byggen som måste stå emot en del påfrestningar.

TREFOTS-SURRING


Trefots-surrning



Lägg stängerna parallella intill varandra. Fäst repet med grundknopen vid en av stängarna, och linda sedan 4-5 varv runt stängerna. Naja med ett par varv mellan stängerna över surrningen. Fäst tampen med dubbelt halvslag. Rest trefoten.

En variant är att lägga stängerna parallella men lite lösare intill varandra, låta repet runda "ytterstängarna" men växelvis gå över och under mittstäng. fortsätt så 6-8 varv. Naja, och fäst tampen. Vrid mitt stängen ett par varv, res trefoten.

VINKELSURRING



Vinkelsurring

Används för att foga ihop två stänger i rät vinkel. Fäst repet med grunknopen i den lodräta stången; lås knopen genom att tvinna den lösa tampen runt den fasta uppåt den horisontellestången. Sträck repet och börja surra: bakom den lodräta stången, fram över den horisontella, runt bakom den lodräta, fram över den horisontella, runt bakom den lodräta igen. Fortsätt så 3-4 varv. Lägg repet snyggt och prydligt innanför föregående varv. Naja hårt ett par varv. Fäst med dubbelt halvslag.